

OneDrive komplett aus Windows 10 entfernen


In Windows 10 ist Microsofts Cloud-Dienst OneDrive fest integriert. Ihr könnt den Dienst aber komplett vom System deinstallieren samt Symbolen aus Taskleiste und Startmenü.

Und so geht das:

Um OneDrive in Windows 10 deinstallieren bzw. entfernen zu können, müsst ihr zunächst den zugehörigen Prozess beenden und den Dienst danach deinstallieren. Anschließend entfernt ihr noch das OneDrive-Symbol im Windows-Explorer.

Hinweis: Das Programm *gpedit.msc* ist nur in der Pro-Version von Windows 10 enthalten. Nutzer von Windows 10 Home können die Anleitung daher nicht anwenden.

Drückt zunächst die Tastenkombination **Windows + R**, um den **Ausführen-Dialog** zu öffnen. Tippt **gpedit.msc** ein und bestätigt mit der **Eingabetaste (Enter)**, um den **Editor für lokale Gruppenrichtlinien** zu öffnen. Navigiert in den Ordner: **Computerkonfiguration, Administrative Vorlagen, Windows-Komponenten, OneDrive**. Klickt rechts doppelt die Einstellung an **Verwendung von OneDrive für die Datenspeicherung verhindern** und wählt im neuen Fenster oben die Option **Aktiviert** aus. Bestätigt mit **OK**.



Drückt nun **Windows + X**, um das Startmenü-Kontextmenü zu öffnen und wählt den Eintrag **Eingabeaufforderung (Administrator)** aus. Um laufende OneDrive-Prozesse zu beenden, gebt ihr den folgenden Befehl ein und bestätigt danach mit der Eingabetaste: **taskkill /f /im OneDrive.exe**


Gebt nun den folgenden Befehl ein und führt ihn aus, wenn ihr ein **64-Bit-Version** von Windows 10

nutzt: **%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall**

Für die **32-Bit-Version** nutzt ihr den Befehl: **%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall**

Hierdurch wird der Eintrag im Startmenü gelöscht. Ihr seht nach dem ausführen des Befehl keine Bestätigungsmeldung. Allerdings ist die OneDrive-App nun nicht mehr im Startmenü und auch in der Taskleiste unten rechts nicht mehr zu finden. Euer OneDrive-Ordner mit den Dateien ist aber weiterhin vorhanden.

Jetzt müsst ihr noch das OneDrive-Symbol aus dem Windows-Explorer entfernen.



Drückt die Tastenkombination **Windows + R**, tippt **regedit** ein und bestätigt mit der **Eingabetaste**.

avigiert zum Schlüssel: **HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}**

Klickt rechts doppelt auf den Eintrag **System.IsPinnedToNameSpaceTree** und **setzt den Wert von 1 auf 0**. **Klickt auf OK**. Gegebenenfalls müsst ihr Windows 10 neu starten, damit das OneDrive-Symbol aus dem Explorer verschwindet.